

# FLUXOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE SURTO DE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR (DTHA/DDA)

Seguir a Nota Técnica Conjunta N° 015/2019

**Definição de surto de DTHA:** Duas ou mais pessoas com quadro clínico semelhante e relação de consumo de fonte comum (alimento ou água) e/ou com histórico de contato entre si ou alteração do comportamento das DTHA (aumento do número de casos de DTHA acima do limite esperado para a população envolvida em determinado período e território).

**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL E VIGILÂNCIA SANITÁRIA**  
A INVESTIGAÇÃO DE UM SURTO DEVE SER REALIZADA EM CONJUNTO IMEDIATAMENTE

**COMUNICAR EM ATÉ 24 HORAS A OCORRÊNCIA DO SURTO PARA A GERSA E DTHA/DIVE**

**NOTIFICAÇÃO NO SINAN - MÓDULO: SURTO**  
**AGRAVO: SÍNDROME DIARREICA AGUDA - CID A08**

**SE TRANSMISSÃO INDIRETA**  
(Ex: alimento ou água)

**LINK FORMULÁRIO 1**

**CAMPO: 25 - OPÇÃO 2   CAMPO: 26 - OPÇÃO 1**

**SE TRANSMISSÃO DIRETA**  
Relatório de surto DDA

**LINK RELATÓRIO DE SURTO**

**CAMPO: 25 - OPÇÃO 1**

**RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA**

**LINK RELATÓRIO INSPEÇÃO SANITÁRIA**

**COLETA E ENVIO DA AMOSTRA AO LACEN**  
(REQUISIÇÃO DO GAL E FORMULÁRIO 1)  
**IMPRESCINDÍVEL O PREENCHIMENTO DE TODOS OS CAMPOS**

**AÇÕES CONJUNTAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO**

## IMPORTANTE!

- Os formulários devem ser encaminhados para GERSA.
- Coletar manipulador de alimento.
- Coletar amostra para Rotavirus em menor de 5 anos.
- Coleta das fezes para encaminhar ao LACEN:**
- Viral:** a coleta das amostras devem ser de fezes (caráter aquoso, aspecto gorduroso e explosivo) in natura, devem ser refrigeradas até o envio ao LACEN. Se não for possível encaminhar **em até 24 horas**, as amostras devem ser congeladas até o envio ao laboratório. O envio é feito sob refrigeração.
- Obs: Pode ser enviado as fezes na fralda.**
- Bacteriana:** a coleta é de swab que deve ser transportado em meio Cary Blair, **em até 72 horas** sem nenhuma refrigeração. O envio é feito sem refrigeração. Solicitar o meio ao LACEN;
- Obs: se for de material de fralda passar o swab no material e colocar no meio de transporte Cary Blair.**